



MANUAL FOR DEVICE SETTING

คู่มือการติดตั้งอุปกรณ์

1. ดาวนโหลด App

กรุณาดาวนโหลด App จากหน้าเว็บลงในระบบ PC

สามารถดาวนโหลดได้โดยไปที่ หน้าหลักของผู้จัดการสูงสุด □ กดปุ่มดาวนโหลดApp □ ดาวนโหลดและติดตั้งตามขั้นตอน

ระบบ

หน้าตอกบัตรผ่านเว็บ

ดู/ตั้งข้อมูลการทำงาน

ดาวนโหลด App

▶ ดาวนโหลด Windows App

กรุณาดำเนินการตามลำดับด้านล่าง

① เช้า IC Card reader

โปรดติดต่อผู้จัดการฝ่ายขายของ JOBCAN

② ติดตั้ง NFC port software (Felica port software)

ดาวนโหลดและติดตั้งจาก URL ด้านล่าง

<https://www.sony.net/Products/felica/business/products/RC-S380.html#Driver> (English Page)

Please click [Download] button.

③ ติดตั้ง .NET4.5.2 Framework (หากไม่ได้ติดตั้ง)

ดาวนโหลดและติดตั้งจาก URL ด้านล่าง

<https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42643>

(หากติดตั้งแล้ว ไม่จำเป็นต้องติดตั้งอีกครั้ง)

④ กรุณาเชื่อมต่อเครื่องอ่านเส้นเลือดนิ้วมือ

ติดตั้งไดรเวอร์ฮัตโนมิติ

⑤ ติดตั้ง JOBCAN App

ดาวนโหลดและติดตั้งจากไฟล์ข้างล่าง

ดาวนโหลด


2. ติดตั้งอุปกรณ์อ่าน IC Card

ในกรณีที่ต้องการต่อกับด้วย IC Card หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ NFC

เมื่อดาวน์โหลดและติดตั้งตามข้อ 1 แล้ว ให้ต่ออุปกรณ์อ่านเข้ากับPCที่ใช้อยู่ เพื่อเริ่มต่อกับ

การลงทะเบียนบัตร IC Card เพื่อใช้ในการต่อกับ

1. ต่ออุปกรณ์เข้ากับPC เปิดApp JOBCAN เข้าสู่ระบบของผู้จัดการ แล้วกดปุ่ม setting



2. ใส่รหัสผ่านเดิมอีกครั้ง หน้า App จะแสดงรายชื่อพนักงาน กดปุ่ม Register ในช่อง IC Card ด้านขวาของชื่อพนักงานที่ต้องการ


Status	Name	Group	IC Card	Fingar
Unavailable	TanathepNa sai	สาขาคงเทพฯ (สาขาใหญ่)->Jobcan->Consult	Update	Update
Unavailable	TesttseT	สาขาคงเทพฯ (สาขาใหญ่)->Jobcan->Consult	Regist	Update
Unavailable	erawan2a	สาขาคงเทพฯ (สาขาใหญ่)	Regist	Regist
Unavailable	ornchamaid	สาขาคงเทพฯ (สาขาใหญ่)	Regist	Regist
Unavailable	SandSand	สาขาคงเทพฯ (สาขาใหญ่)	Regist	Update

3. เมื่อหน้าจอระบุว่า Please touch the IC Card ให้วางบัตรที่ต้องการลงทะเบียนบนอุปกรณ์อ่านเป็นอันเสร็จสิ้นการลงทะเบียน หากต้องการลงทะเบียนของพนักงานท่านอื่นต่อ กรุณา กดปุ่ม Top of setting ด้านซ้ายมือของหน้าจอ

3. ติดตั้งอุปกรณ์ยืนยันเส้นเลือดนิ้วมือ

หลังจากติดตั้ง App และ driver ที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว สามารถลงทะเบียนเส้นเลือดนิ้วมือของพนักงานได้

1. เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับPC เปิด App JOBCAN และกดปุ่ม setting (กรุณาตรวจสอบว่าอุปกรณ์มีไฟสีเขียวแสดงแล้วหรือไม่)



2. กรอกรหัสผ่านเดิมอีกครั้ง หน้า App จะแสดงรายชื่อพนักงาน กดปุ่ม Register ในช่อง Finger ด้านขวาของชื่อพนักงานที่ต้องการ

Status	Name	Group	IC Card	Fingar
Unavailable	TanathepNa sai	สาขากงมแพช (สาขาใหญ่)->Jobcan->Consult	Update	Update
Unavailable	TesttseT	สาขากงมแพช (สาขาใหญ่)->Jobcan->Consult	Regist	Update
Unavailable	erawan2a	สาขากงมแพช (สาขาใหญ่)	Regist	Regist
Unavailable	ornchamaid	สาขากงมแพช (สาขาใหญ่)	Regist	Regist
Unavailable	SandSand	สาขากงมแพช (สาขาใหญ่)	Regist	Update

3. เมื่อหน้าจอพร้อมลงทะเบียนแล้ว ให้พนักงานวางนิ้วมือลงบนอุปกรณ์ กดปุ่ม Read เพื่ออ่านเส้นเลือดนิ้วมือ กรุณาทำขั้นตอนนี้ 2 ครั้ง หากลงทะเบียนแล้วต้องการลงทะเบียนพนักงานต่อ กรุณา กดปุ่ม Top of setting ที่ด้านซ้ายบน ของหน้าจอ